Shop**Gadget**.pl



Multi Pop-up

Instrukcja obsługi (wersja instrukcji 1.201116)



Zobacz stronę www

Spis treści

1. Instalacja aplikacji	3
2. Działanie aplikacji	4
3. Ustawienia aplikacji – szybki start	5
4. Zarządzanie oknami	8
Dodawanie okna Pop-up	8
Dodawanie okna Exit pop-up	12
Dodawanie okna Copy pop-up	13
Dodawanie okna Bramki	14
5. Włączanie i wyłączanie aplikacji	15
6. Odinstalowanie i przeinstalowanie aplikacji	15
7. Pomoc Techniczna	15
Załącznik A – wgrywanie własnego obrazka do sklepu	16

Ustaw automatyczne płatności za aplikację

Jeśli aplikacja spełnia Twoje oczekiwania zachęcamy do korzystania z płatności cyklicznych za subskrypcję aplikacji. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnisz sobie nieprzerwane działanie naszej aplikacji w Twoim sklepie. Opłaty są pobierane automatycznie z podpiętej karty płatniczej.



Płatności możesz skonfigurować w panelu administracyjnym własnego sklepu w *Moje usługi* w menu rozwijanym w prawym górnym rogu.

Zaproponuj funkcję w aplikacji

Masz pomysł na nową funkcję lub ulepszenie? Daj nam znać w zakładce *Pomoc > Zgłoszenia* w aplikacji. Chętnie poznamy Twoje propozycje.

Zobacz inne aplikacje oraz szablony graficzne

Już ponad 3000 właścicieli sklepów Shoper[®] przekonało się o skuteczności naszych rozwiązań. Jesteśmy od 2009 roku największym Autoryzowanym Resellerem Premium Shoper[®] oraz producentem aplikacji i szablonów graficznych.

1. Instalacja aplikacji

Zaloguj się do panelu administracyjnego własnego sklepu (rysunek 1).



Rysunek 1

Kliknij w menu Dodatki i integracje > Aplikacje.



Rysunek 2

Znajdź na liście aplikację Multi Pop-up i kliknij przycisk Zainstaluj.

Postępuj wg instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu instalacji aplikacji.

2. Działanie aplikacji

Multi Pop-up Pro pozwala tworzyć dla klientów sklepu różnego typu okna pop-up:

- okno Popup okno wyświetlane po wejściu na stronę
- okno Exit popup wyświetlane w chwili próby opuszczania sklepu
- okno Copy popup wyświetlane w chwili kopiowania nazwy produktu
- okno Bramka wymagające akcji użytkownika zanim zobaczy sklep

Okna popup i exit popup można wyświetlić na wszystkich lub wybranych widokach sklepu: strona główna, koszyk, blog, szczegóły produktu, strona kategorii. Dodatkowo w widoku kategorii można wskazać konkretne kategorie a widoku szczegółu produktu można wybrać konkretne produkty.

Gdy w jednym widoku jest utworzone wiele okien, to wyświetlone zostanie jedno okno o najwyższym priorytecie spośród grupy tego samego typu okien, nie zamkniętych jeszcze przez użytkownika. Kolejne okno zostanie wyświetlone przy ponownym wejściu w ten widok lub odświeżeniu strony.

Można dodać maksymalnie 20 różnych okien Popup w tym jedną aktywną Bramkę oraz jedno aktywne okno Copy popup.

Aplikacja posiada funkcję minimalizowania otwartych okien przez użytkownika sklepu. Dzięki temu rozwiązaniu ma możliwość szybkiego powrotu do strony i otwartego na niej okna aby ponownie zapoznać się z wyświetloną treścią.

Aplikacja po instalacji jest domyślnie wyłączona i należy ją włączyć w ustawieniach (zobacz rozdział 3).

Aplikacja do działania wymaga aktywnego stylu w technologii RWD. Jeśli korzystasz z indywidualnego stylu (szablonu) graficznego może być konieczne dostosowanie stylu do działania z aplikacją - w tym celu skontaktuj się z autorem stylu. Nie ma możliwości dostosowania aplikacji pod indywidualny styl.

3. Ustawienia aplikacji – szybki start

W celu ustawienia parametrów działania aplikacji:

Przejdź do *Dodatki i integracje > Moje aplikacje > Multi Pop-up*.

Kliknij przycisk *Konfiguracja*.

Shop <mark>Gadget</mark> pl Multi Pop-up		🛃 INSTRUKCJA OBSŁUGI	
Wszystkie okna 🕂 Dodaj 🗸 Ustawienia			
Ustawienia podstawowe	Nktywność aplikacji		
Widget zminimalizowanych okien			
	* Tekst na wstążce		
	Zobacz powiadomienia		
	Ukryj przy niskich rozdzielczościach		
	1024 px szerokości okna V		
	Maksymalna ilość zminimalizowanych popup-ów		
	3 🗸		
	* Położenie (lewo/prawo)		
	po prawej 🗸 🗸		
	* Położenie (góra/dół)		
	na dole 🗸 🗸		
	Margines		
	100 px		
	* Motyw		
	Užytkownika 🗸		
	Kolorystyka wstążki widgetu Tło Tekst		
	Kolorystyka nakładki Tło Tekst		
	Krycie przez nakładkę 💿		
	60 %		
	Własna ikona widgetu 💿		
Domyślay wyglad okien pon-un			
Territoriti di Prés oureu hob.ah	* Motyw		
	Użytkownika 🗸		
	Kolorystyka		
	Tło nagłówka Tekst nagłówka Tło treści Tekst treści		
	ZAPISZ		

Rysunek 3

Ustaw opcje:

Aktywność aplikacji – pozwala włączyć i wyłączyć aplikację bez jej odinstalowania (zobacz rozdział 5).

Przełącz na *włączona* aby włączyć aplikację.

Widget zminimalizowanych okien

Okna typu: Pop-up, Exit pop-up, Copy pop-up, mogą być przez użytkownika minimalizowane i przywoływane. Możesz ustawić parametry i wygląd narzędzia obsługującego zminimalizowane okna – widgetu.

Tekst na wstążce – wpisz tekst, który będzie widoczny na wstążce widgetu. Wpisz "Zobacz powiadomienia".

Ukryj przy niskich rozdzielczościach – wybierz rozdzielczość poniżej, której widget ma nie być wyświetlany (na małych ekranach widget może przeszkadzać). *Ustaw 1024 px szerokości okna*.

Maksymalna ilość zminimalizowanych popup-ów – wybierz ile okien ma być przechowywanych w widgecie.

Wpisz *3*.

Położenie (lewo/prawo) – wybierz po której stronie ekranu ma być wyświetlony widget. Wybierz po *lewej*.

Położenie (góra/dół) – wybierz czy widget ma być wyświetlony na górze czy na dole ekranu. Wybierz na *dole*.

Margines – wpisz wielkość marginesu od dolnej lub górnej krawędzi okna przeglądarki. Wpisz *100*.

Motyw – wybierz motyw kolorystyczny widgetu. Wybierz *Jasny*.

Możesz także wybrać własne kolory klikając na pola z wyborem koloru w opcji *Kolorystyka wstążki widgetu* oraz *Kolorystyka nakładki*.

Krycie przez nakładkę – wpisz wartość procentową jak bardzo nakładka ma przykrywać stronę sklepu. Nakładka jest to warstwa z listą odnośników do zminimalizowanych okien pop-up.

Wpisz 60.

Własna ikona widgetu – można w tym miejscu wskazać własną grafikę widgetu, która zastąpi standardowy obrazek dzwonka. Aby to zrobić należy uprzednio wgrać obrazek do sklepu. W załączniku A do instrukcji pokazujemy jak to zrobić. Pozostaw puste.

Domyślny wygląd okien pop-up

Ustaw kolorystykę domyślną dla każdego nowo dodawanego okna pop-up.

Motyw – wybierz motyw kolorystyczny widgetu. Wybierz *Jasny*.

Możesz także wybrać własne kolory klikając na pola z wyborem koloru w opcji Kolorystyka.

4. Zarządzanie oknami

Aby zobaczyć listę wszystkich utworzonych okien i zarządzać nimi:

Przejdź do: *Dodatki i integracje > Moje aplikacje > Multi Pop-up >* przycisk *Okna Pop-up*.

Shop Mult	ShopGadget.pl Multi Pop-up & UNSTRUKCIA OBSŁUGI @ POMOC ~							
Wszy	stkie okna 🕂 Dodaj 🗸 Ustawienia							
L E	dt popup	Treść	Тур	Priory.	Aktywność	Akcje		
с	рурорир	Obrazek	Popup	1	×	¢		
В	ramkę	Dowolna	Exit popup	1	×	¢		
3	Możesz otrzymać lepszą cenę na ten produkt	Formularz kontaktowy	Сору рорир	1	×	¢		
4	Nie opuszaj sklepu	Formularz kontaktowy	Exit popup	1	×	¢		
5	Potrzebujesz więcej informacji na temat tego produktu?	Dowolna	Popup	1	~	¢		
6	Potwierdź swój wiek	Dowolna	Bramka	1	×	¢		
7	Potwierdź, że jesteś pełnoletni	Obrazek	Bramka	1	\checkmark	¢		
8	Rabat powitalny	Formularz kontaktowy	Popup	1000	\checkmark	¢		
9	Skontaktuj się z nami	Formularz kontaktowy	Popup	1	×	¢		
10	Super promocje w naszym sklepie	Dowolna	Popup	2000	\checkmark	ф		
11	Szukasz okazji? Otrzymasz ją także u nas!	Obrazek	Сору рорир	1	×	¢		
12	Zapisz się do newslettera	Formularz newslettera	Popup	1	×	¢		
13	Zanisz sie do newslettera teeo nroduktu	Formularz newslettera	Ponun	1	×	ö		

Rysunek 4

Dodawanie okna Pop-up

W oknie popup można wyświetlić tekst, obrazek, formularz kontaktowy, formularz newslettera lub dowolny kod HTML.

Aby dodać nowe okno wskaż kursorem zakładkę Dodaj (rysunek 4) i w menu kliknij Popup.

Shop <mark>Gadget.</mark> pl Multi Pop-up		🛃 INSTRUKCJA OBSŁUGI	
<pre>> powrót Dodaj popup</pre>			
Informacje podstawowe			
	✓ Aktywność		
	* Nazwa		
	Mega okaz]e		
	Priorytet (2)		
	100		
Parametry okna			
	FORAZ TIŻZWĘ Wyświetł po przewinieciu strony		
	Opóźnienie wyświetlania 💿		
	2000 ms		
	Nie wyświetlaj na urządzeniach mobilnych		
	🔵 Zezwól na minimalizację 💮		
	* Rozmiar okna (szerokość x wysokość) ①		
	800 600		
	* Częstość wyświetlania 💿		
	Raz na sesję 🗸 🗸		
Kolorystyka			
	* Motyw		
	Užytkownika v		
	Kolorystyka		
	Tło nagłówka Tekst nagłówka Tło treści Tekst treści		
Wyświetlanie na stronach			
	Wszystkie strony		
Zawartość			
	Treść		
	Dowolna ~		
Treść			
₿ / ⊻ ᢒ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷	e ≈ ★ → ↔		
Tylko do końca roku!			
Mega okazje			
P		POWERED B	Y TINYMCE
L			
	ZAPISZ I WRÓĆ DO LISTY UD ZAPISZ I PODEJRZYJ UD ZAPISZ		

Rysunek 5

Aktywność – włącza i wyłącza okno popup w sklepie. Przełącz na włączone.

Nazwa – wpisz nazwę okna. Im krótsza tym lepsza. Wpisz "Mega okazje" lub dowolną inną.

Priorytet – określa kolejność wyświetlania okna jeśli jest kilka okien popup na tej samej stronie. Okno o najwyższym priorytecie zostanie wyświetlone jako pierwsze. Kolejne zostaną wyświetlone przy kolejnych wejściach na stronę. Wpisz *100*.

Pokaż nazwę – jeśli nazwa okna ma być wyświetlona użytkownikowi ustaw na aktywną. Przełącz na *włączone*.

Wyświetl po przewinięciu strony – zdecyduj czy okno ma być wyświetlone dopiero po przewinięciu strony w dół, gdy użytkownik zainteresuje się treścią. Ustaw na *wyłączone.*

Opóźnienie wyświetlania – wpisz ile czasu ma upłynąć od załadowania strony aby okno zostało wyświetlone. Zalecane wartości 2000 - 3000 tj. 2 - 3 sekund. Wpisz *2000*.

Nie wyświetlaj na urządzeniach mobilnych – zdecyduj czy okno ma być blokowane na urządzeniach mobilnych. Przełącz na *włączone*.

Zezwól na minimalizację – zdecyduj czy użytkownik będzie mógł minimalizować to okno aby mógł do niego wrócić (z widgetu) np. gdy odruchowo je zamknie. Przełącz na *włączone*.

Rozmiar okna – wpisz maksymalną szerokość i wysokość okna w pikselach. Jeśli będzie wyświetlany obrazek użyj wymiarów obrazka Wpisz *800* i *600*.

Częstość wyświetlania – wybierz z jaką częstością ma być wyświetlone okno użytkownikowi. Ustaw *Raz na sesję*.

Kolorystyka

Motyw – wybierz wygląd okna z listy ustawień lub ustaw osobny wygląd dla tego okna.

Wyświetlanie na stronach

Jeśli chcesz wybrać w jakich widokach ma być wyświetlone okno ustaw *Wszystkie strony* na *wyłączone*, a następnie ustaw *włączone* przy wybranych widokach i/lub wybierz kategorie oraz produkty.

Zawartość

Wybierz Treść która ma być wyświetlona w oknie:

Formularz kontaktowy - wyświetla formularz z polem do wypełnienia

Wybierz rodzaj formularza.

Wpisz adres URL obrazka, który będzie tłem dla formularza (załaduj uprzednio obrazek do sklepu – zobacz załącznik A do instrukcji – wklej zawartość schowka).

Wpisz tekst w edytorze.

Formularz newslettera – wyświetla formularz newslettera

Wpisz adres URL obrazka, który będzie tłem dla formularza (załaduj uprzednio obrazek do sklepu – zobacz załącznik A do instrukcji – wklej zawartość schowka).

Wpisz tekst w edytorze.

Dowolna – wyświetla zawartość edytora

Wpisz tekst w edytorze.

Obrazek – wyświetla obrazek

Wpisz adres URL obrazka w polu Obrazek.

Zalecamy aby obrazki pochodziły z Twojego sklepu gdyż obrazki zamieszczone na obcych serwerach mogą wyświetlać się nieprawidłowo jak również istnieje ryzyko, że zostaną usunięte bez uprzedzenia.

Instrukcja jak załadować obrazek do sklepu znajduje się w załączniku A do instrukcji. Po wykonaniu instrukcji wklej adres obrazka (zawartość schowka).

Opcjonalnie w polu Link wpisz adres strony na którą ma przejść użytkownik po kliknięciu na obrazek.

Dodawanie okna Exit pop-up

Exit pop-up jest wariantem okna popup, które wyświetla się przy próbie opuszczenia strony

(gdy kursor znajdzie się poza obszarem sklepu).

ShopGadget.pl Multi Pop-up		🛃 INSTRUKCJA OBSŁUGI	⊘ РОМОС ∨
<pre>> powrót Dodaj exit popup</pre>			
Informacje podstawowe			
	Nktywność		
	* Nazwa		
	Odbierz rabat na produkty z koszyka		
	Priorytet ⑦		
	100		
Parametry okna			
r dunicity on a	Pokaż nazwę		
	Nie wyświetlaj na urządzeniach mobilnych		
	🔵 Zezwól na minimalizację 🕥		
	■ Wyświetlaj tylko jeśli w koszyku są produkty		
	* Rozmiar okna (szerokość x wysokość) 💿		
	800 600		
Kolorystyka			
	* Motyw		
	Użytkownika 🗸		
	Kolorystyka		
	Tło nagłówka Tekst nagłówka Tło treści Tekst treści		
Wyświetlanie na stronach			
	■ Wszystkie strony		
Zawartość			
	Treść		
	Dowolna		
Treść			
	8 8 4 4 0		
Twój kupon rabatowy: NoExit			
P		POWERED B	Y TINYMCE
	ZAPISZ I WRÓĆ DO LISTY LUB ZAPISZ I PODEJRZYJ LUB ZAPISZ		

Rysunek 6

Dodawanie okna Copy pop-up

Copy pop-up jest wariantem okna popup, które wyświetla się przy skopiowaniu nazwy produktu na stronie sklepu.

ShopGadget.pl Multi pop-up		🛃 INSTRUKCJA OBSŁUGI 🛛 🔞 POMOC 🗸
< powrót Dodaj copy popup		
Informacje podstawowe		
	Aktywność	
	* Nazwa	
	Szukasz lepszej okazji?	
	Priorytet ②	
	100	
Parametry okna		
	🤜 Pokaż nazwę	
	C Zablokuj kopiowanie nazwy produktu	
	Nie wyświetlaj na urządzeniach mobilnych	
	Zezwól na minimalizację 🕜	
	* Rozmiar okna (szerokość x wysokość) (2)	
	800 000	
Kalanakila		
Kolorystyka	* Motyw	
	Domyślny v	
	Kolorystyka Tło nagłówka Tekst nagłówka Tło treści Tekst treści	
Wyświetlanie na stronach	C Wszystkie strony	
Zawartość	Tutt	
	Formularz kontaktowy	
	Poproś klienta o pozostawienie internet i obstawienie internet telefonu adresu e-mail	
	Obraz tła 💿	
Treść		
	e ² ‰ ↔ ↔ ↔	
P		POWERED BY TINYMCE
•	ZAPISZ I WRÓĆ DO LISTY LUD ZAPISZ I PODEJRZYJ LUD ZAPISZ	

Dodawanie okna Bramki

Bramka wyświetla na każdej stronie podczas pierwszego wejścia do sklepu. Bramka oprócz treści zawiera przyciski *Tak* i *Nie*. Kliknięcie przycisku *Tak* zamknie okno i pozwoli przeglądać sklep. Kliknięcie przycisku *Nie* przekieruje użytkownika na wskazany adres.

Jeśli w aplikacji są utworzone inne okna popup bramka zawsze pokaże się jako pierwsza. Aktywna może być tylko jedna bramka.

Shop <mark>Gadget.</mark> pl Multi Pop-up		🛃 INSTRUKCJA OBSŁUGI	РОМОС ∨
< powrót Dodaj bramkę			
Informacje podstawowe			
	Aktywność * Nazwa Alkochol tylko dla pełnoletnich		
Parametry okna	Pokaż nazwe		
	* Rozmiar okna (szerokość x wysokość) ⑦ 800		
Kolorystyka			
	* Motyw Jasny ~ Kolorystyka Tło nagłówka Tekst nagłówka Tło treści Tekst treści		
Przekierowania bramki			
	* Adres wyjścia ze sklepu 🕐		
Zawartość			
	Treść Obrazek V * Obrazek https://demo.shopgadget.pl/public/assets/popup-gateway.jpg		
	ZAPISZ I WRÓĆ DO LISTY LUB ZAPISZ I PODEJRZYJ LUB ZAPISZ		

Rysunek 7

5. Włączanie i wyłączanie aplikacji

Aplikację można włączyć i wyłączyć w każdej chwili bez konieczności jej całkowitego odinstalowywania i ponownego instalowania. Aby to zrobić:

Przejdź do *Dodatki i integracje > Moje aplikacje > Multi Pop-up*.

Kliknij przycisk Konfiguracja.

Aby włączyć aplikację ustaw opcję *Aktywność aplikacji* na *TAK* i kliknij *Zapisz*. Aby wyłączyć aplikację ustaw opcję *Aktywność aplikacji* na *NIE* i kliknij *Zapisz*.

6. Odinstalowanie i przeinstalowanie aplikacji

Aby odinstalować – usunąć całkowicie aplikację ze sklepu:

Przejdź do *Dodatki i integracje > Moje aplikacje > Multi Pop-up*.

Kliknij przycisk Odinstaluj aplikację i potwierdź klikając przycisk Tak.

W przypadku przeinstalowania aplikacji konfiguracja aplikacji i dane nie zostaną utracone. Produkty wyświetlą po odświeżeniu danych o produktach (w przeciągu 24 godzin).

Prawidłowe przeinstalowanie polega na odinstalowaniu aplikacji, odczekaniu około 2 minut w celu synchronizacji aplikacji z systemem App Store i ponownym jej zainstalowaniu (rozdział 1).

7. Pomoc Techniczna

Aktualne informacje na temat znanych nam problemów z działaniem aplikacji i sposoby ich rozwiązywania znajdują się bezpośrednio w aplikacji – zakładka *Pomoc* (Rysunek 3).

Gdy aplikacja działa nieprawidłowo kliknij przycisk *Wykonaj automatyczną naprawę*, następnie sprawdź działanie aplikacji.

Jeśli problemy nadal występują najczęściej wynikają z zastosowania indywidualnych szablonów graficznych (modyfikacje oryginalnych plików), integracji własnych (błędy składni) i interakcji z aplikacjami firm trzecich.

Kontakt w sprawach technicznych możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem zgłoszeń dokonywanych przez aplikację. Po dokonaniu zgłoszenia, prosimy o cierpliwe oczekiwanie na kontakt z naszej strony. Odpowiedzi na zgłoszenia są zamieszczane również w aplikacji z powiadomieniami na email.

Załącznik A – wgrywanie własnego obrazka do sklepu

Przejdź do *Styl graficzny & nawigacja* → *Aktywny styl graficzny* → zakładka *Stopka*.

Ustawienia podstawowe	Stopka sklepu
Nagłówek	Edycja = Wstaw = Widok = Format = Tabela = wyłącz edytor
	A ▼ Krój fontu ▼ Rozmiar fon ▼ B I E E E E E I E ▼ E ▼ E ♥
Strona główna	
Lista produktów	•
Szczegóły produktu	
Moduły	
Własny stył CSS	
Własny skrypt JS	
Pliki graficzne	
Edycja zaawansowana	p Słów: 0
	Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

Rysunek A1

Kliknij Wstaw/Edytuj obrazek (Rysunek A1 opcja 1)

Ustawienia podstawowe	Stopka sklepu
Nagłówek	Edycja + Wstaw + Widok + Format + Tabela + wyłącz edytor
	A → Krój fontu → Rozmiar fon → B I 토 프 프 트 프 · 프 · 프 @
Strona główna	
Lista produktów	
Szczegóły produktu	×
Moduły	Źródło
Własny styl CSS	Opis obrazka
Własny skrypt JS	Wymiary x Zachowaj proporcje
Pliki graficzne	Ok Anuluj
Edycja zaawansowana	p Stów: 0
	Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

Rysunek A2

Kliknij Menedżer plików (Rysunek A2 opcja 1).



Rysunek A3

Kliknij *Upload* (Rysunek A3 opcja 1).

Menadże	r plików					×
c 💼 Create 👻	🖬 Upload	3		Sort - Filter		٩
	Upload				×	
s images	Valid extensions: jpg, jpeg, gif, p Max size: 256 MB	ng, swf, webp, p Drag files	df			
ł					d files	
				Upload	Close	
					Insert	Close

Rysunek A4

Kliknij Add files (Rysunek A4 opcja 1).



Rysunek A5

Wybierz plik ze swojego komputera i kliknij *Otwórz* (Rysunek A5 opcja 1).

Menadżer	plików					×
🕻 💼 Create 👻	Dpload	C		 Sort - Fil	iter	٩
	Upload				×	
images	Valid extensions: jpg, jpeg, gif, png, sw Max size: 256 MB	f, webp, p	odf			
c	wyprzedaz.jpg			0%		
c						
ł						
ŀ.	Files: 1 (207 KB)			a	Add files	
				1 Upload	Close	
					Insert	Close

Rysunek A6

Kliknij przycisk *Upload* (Rysunek A6 opcja 1) i zaczekaj, aż plik zostanie przesłany do sklepu.

Menadżer	plików						×
Create 👻	🖬 Upload	🔎 Manage 👻	C		Sort -	Filter	٩
	Upload					×	
images	Valid extensions: j Max size: 256 MB	pg, jpeg, gif <mark>,</mark> png, sv	vf, webp,	odf			
	wyprzedaz.jpg					100%	
c							
ţ.	Uploaded 1 files(s) at 254 KB/s				Add files	
						Inse	ert Close

Rysunek A7

Kliknij przycisk *Close* (Rysunek A7 opcja 1).



Rysunek A8

Upewnij się, że przesłany obrazek jest zaznaczony i kliknij przycisk *Insert* (Rysunek A8 opcja 2).

Ustawienia podstawowe	Stopka sklepu
Nagłówek	Edycja + Wstaw + Widok + Format + Tabela + wyłącz edytor
	A · Krój fontu · Rozmiar fon · B I E Ξ Ξ Ξ Ξ · Ξ · Ξ · Ξ Ø
Strona główna	
Lista produktów	
Szczegóły produktu	×
Moduły Źró	dło 1/public/assets/wyprzedaz.jpg
Własny styl CSS Opi	is obrazka
Własny skrypt JS Wy	miary 640 x 424 Cachowaj proporcje
Pliki graficzne	Ok Anuli 2
Edycja zaawansowana	p Słów: 0
	Zapisz i wróć do listy lub Zapisz

Rysunek A9

Zaznacz i skopiuj do schowka (Ctrl + C) adres url obrazka - całą zawartość pola Źródło (Rysunek A9 opcja 1) i kliknij <u>Anuluj</u> (Rysunek A9 opcja 2).

Sprawdzone aplikacje, dzięki którym zwiększysz swoją sprzedaż

Chcesz by Twój sklep był jeszcze bardziej przyjazny dla klienta? Wyposaż go w aplikacje ShopGadget.pl. Aplikacje są to niewielkie programy rozbudowujące system e-commerce o dodatkowe funkcjonalności. Ich zadaniem jest wprowadzenie konkretnych interakcji między sklepem a klientem, co w końcowym efekcie powoduje wzrost sprzedaży.



Nasza aplikacja <u>Kategorie Obrazkowe</u> zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą aplikację dla e-sklepu, organizowanym przez Shoper[®] w 2016 roku.

Właścicielem marki ShopGadget jest WebCoders.eu Sp. z o.o. Właścicielem marki Shoper jest DreamCommerce S.A.

Instrukcja obsługi aplikacji Wszelkie prawa zastrzeżone – 2020 – WebCoders.eu Sp. z o.o.